






Установка программы DeviceManager под операционной средой Windows 10



№	Действие	Примечание
	Для работы с DeviceManager под операционной средой Windows 10 установите .NET Framework	Компьютер должен иметь подключение к Интернету. Используйте Панель Управления
1	Нажмите кнопку Windows совместно с копкой R для открытия окна командной строки	
2	В командной строке введите текст appwiz.cpl и нажмите ОК для выполнения этой команды	
3	На Панели инструментов откройте окно Программы и Компаненты . На этом окне откройте ссылку Включение и отключение Компанентов Windows	
4	Найдите элемент .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0) .	
5	Раскройте его, выберите входящие в раздел элементы и нажмите ОК для их установки	
6	Следуйте инструкциям выполните установку и по ее завершению перезапустите компьютер для вступления изменений в силу.	